

出力情報名（出力情報コード）			貨物取扱（改装・仕分け）情報（SAL004）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式			
1		出力共通項目	an	398			M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号 11桁		
2		貨物取扱番号または貨物取扱許可申請番号	an	11			M												貨物取扱許可申請番号の入力がない場合は、システムで払い出された貨物取扱番号を出力		
3		登録者	an	5			M										利用者コード		本業務を行った利用者を出力		
4		登録者名	an	50			M												登録者よりシステムに登録されている登録者名を出力		
5		仕分数	n	2			M														
6		取扱開始年月日	n	8			M														
7		取扱開始時刻	n	4			C														
8		取扱終了年月日	n	8			M														
9		取扱終了時刻	n	4			C														
10		取扱場所コード	an	5			M										保税地域コード				
11		記事	j	140			C														
12		仕分前の貨物管理番号	an	35			M														
13		仕分前の個数	n	8			M												入力された仕分前の貨物管理番号の個数を入力		
14		仕分前の個数単位コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勧告第21号・英字）		入力された仕分前の貨物管理番号の個数単位コードを出力		
15		仕分前の重量	n	10			M												入力された仕分前の貨物管理番号の貨物重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999		
16		仕分前の重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）		入力された仕分前の貨物管理番号の重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド		
17		仕分前の容積	n	10			C												入力された仕分前の貨物管理番号の貨物容積を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999		
18		仕分前の容積単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）		入力された仕分前の貨物管理番号の容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）		
19		仕分前の品名	an	70			M												入力された仕分前の貨物管理番号の品名を出力		
20		仕分前の記号番号	an	140			M												入力された仕分前の貨物管理番号の記号番号を出力		
21	20	欄番号	n	2			M												欄番号を出力		
22	*	仕分後の貨物管理番号	an	35			M												（1）「改装」の場合は、貨物管理番号を出力 （2）「仕分け」の場合は、新たな仕分後の貨物管理番号を出力		
23	*	仕分後の個数	n	8			M												輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同様。）でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されているパニング個数を出力		
24	*	仕分後の個数単位コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勧告第21号・英字）		（1）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている個数単位コードを出力 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている個数単位コードを出力		

出力情報名（出力情報コード）			貨物取扱（改装・仕分け）情報（SAL004）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	
25	*	仕分後の重量	n	10			M											(1) 以下の形式で出力 ZZZZZ9.999 (2) 輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されているバンニング重量を出力	
26	*	仕分後の重量単位コード	an	3			M											数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字） (1) 取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 (2) 輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	
27	*	仕分後の容積	n	10			C											(1) 以下の形式で出力 ZZZZZ9.999 (2) 輸出貨物でコンテナ詰めされている場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBのバンニング容積が登録されている場合は、バンニング容積を出力	
28	*	仕分後の容積単位コード	an	3			M											数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字） (1) 取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに容積単位コードが登録されている場合は、容積単位コードを出力 (2) 輸出貨物でコンテナ詰めされている場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBの容積単位コードが登録されている場合は、容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フートボードメジャー（木材）	
29	*	仕分後の品名	an	70			M												
30	*	仕分後の記号番号	an	140			M												
31	*	仕分後の危険貨物等コード	an	3			C										危険貨物等コード		
32	*	仕分後のコンテナ番号	an	12	200		M												