

出力情報名（出力情報コード）			貨物情報仕分け情報（S A L O 1 9）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号 11桁
2		貨物取扱番号	an	11			M											システムで払い出された貨物取扱番号を出力
3		登録者	an	5			M										利用者コード	本業務を行った利用者を出力
4		登録者名	an	50			M											登録者よりシステムに登録されている登録者名を出力
5		情報仕区分	an	1			M											P：通常情報仕分け Q：先行到着分情報仕分け R：分散蔵置情報仕分け
6		仕分数	n	2			M											
7		記事	j	140			C											
8		仕分前のB／L番号	an	35			M											
9		船舶コード	an	9			M										コールサイン	当該B／L番号が積載されてきた船舶コードを出力
10		船名	an	35			M											船舶コードに係る船名を出力
11		仕分前の個数	n	8			M											入力された仕分前のB／L番号の総個数を出力
12		仕分前の個数単位コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勧告第21号・英字）	入力された仕分前のB／L番号の個数単位コードを出力
13		仕分前の重量	n	10			M											入力された仕分前のB／L番号の総重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
14		仕分前の重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）	入力された仕分前のB／L番号の重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
15		仕分前の容積	n	10			C											入力された仕分前のB／L番号の総容積を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
16		仕分前の容積単位コード	an	3				M									数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）	入力された仕分前のB／L番号の容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）
17		仕分前の品名	an	70			M											入力された仕分前のB／L番号の品名を出力
18		仕分前の記号番号	an	140			M											入力された仕分前のB／L番号の記号番号を出力
19	20	欄番号	n	2			M											欄番号を出力
20	*	仕分後のB／L番号	an	35			M											新たな仕分後のB／L番号を出力
21	*	仕分後の蔵置場所	an	5			M										保税地域コード	仕分後の蔵置場所の入力がない場合は貨物が蔵置されている蔵置場所を出力
22	*	仕分後の個数	n	8			M											
23	*	仕分後の個数単位コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勧告第21号・英字）	
24	*	仕分後の重量	n	10			M											以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
25	*	仕分後の重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド

出力情報名（出力情報コード）			貨物情報仕分け情報（S A L O 1 9）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
26	*	仕分後の容積	n	10			C											以下の形式で出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
27	*	仕分後の容積単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）
28	*	仕分後の品名	an	70			M											
29	*	仕分後の記号番号	an	140			M											
30	*	仕分後の危険貨物等コード	an	3			C										危険貨物等コード	
31	*	仕分後のコンテナ番号	an	12	200		M											