

出力情報名（出力情報コード）			卸コンテナ情報登録入力控情報（S A S O 2 5）															コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件														
1		出力共通項目	an	398			M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・卸コンテナリスト提出番号 11桁		
2		卸コンテナリスト提出番号	an	11			M												（１）初期登録の場合は、システムにより払い出された卸コンテナリスト提出番号を出力 （２）卸コンテナ情報登録の事項訂正の場合は入力された卸コンテナリスト提出番号を出力		
3		船舶コード	an	9			M											コールサイン			
4		船名	an	35			M												船舶コードに基づき、船名を出力		
5		船卸港コード	an	5			M											国連 L O C O D E			
6		船卸港枝番	an	1			C														
7		船卸港名	an	20			M												船卸港コードに基づき、船卸港名を出力		
8		船会社コード	an	4			M											船会社コード （N A C C S 用船 会社コード）			
9		コンテナオペレーション会社コード	an	5			M											利用者コード			
10		パスコード	an	5			C											パスコード			
11		コンテナ管理者コード	an	17			C											船会社コード （N A C C S 用船 会社コード） 輸出入者コード 法人番号			
12		コンテナ管理者名	an	70			M												入力がない場合はシステムに登録されているコンテナ管理者名を出力		
13		コンテナ管理者住所 （連続入力）	an	105			C												コンテナ管理者住所に入力がある場合に出力		
14		コンテナ管理者郵便番号	an	7			C												コンテナ管理者が輸出入者コードで、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、システムに登録されている郵便番号を出力		
15		コンテナ管理者住所 1 ／ 4（都道府県）	an	15			C												コンテナ管理者が輸出入者コードで、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、システムに登録されている住所 1／4（都道府県）を出力		
16		コンテナ管理者住所 2 ／ 4（市区町村（行政区名））	an	35			C												コンテナ管理者が輸出入者コードで、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、システムに登録されている住所 2／4（市区町村（行政区名））を出力		
17		コンテナ管理者住所 3 ／ 4（町域名・番地）	an	35			C												コンテナ管理者が輸出入者コードで、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、システムに登録されている住所 3／4（町域名・番地）を出力		
18		コンテナ管理者住所 4 ／ 4（ビル名ほか）	an	70			C												コンテナ管理者が輸出入者コードで、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、システムに登録されている住所 4／4（ビル名ほか）を出力		
19		コンテナ本数	n	4			M												入力されたコンテナの合計本数を出力		
20	1500	コンテナ番号	an	12			M														