業務名	(業	*務コード)	海上	簡易	易輸入	申	告変	更(SDE))		条件					亦更司 / 天司		入力条件/形式
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2				- 5	R14				コード	変更可/不可 (〇:変更可 ×:変更不可 -:対象外)	入力がない場合の 補完項目	八刀来∏ / ID具
1		入力共通項目		an	398			М									-		
2		申告番号	ICN	an	11			М									_		
3		訂正票出力識別	JY0	an	1			С									_		あて先税関に変更控情報を出力する場合に、「P」を入力
4		申告先種別コード	IC1	an	1			С									0		R:一般申告(緊急通関貨物) T:一般申告(特別通関貨物) Y:横持ち申告 K:横持ち申告(緊急通関貨物) E:自由化申告(緊急通関貨物)
5		識別符号	SKB	an	1			F									0		1:法人(法人番号を有する者) 2:法人番号を有しない者及び個人 3:不明
6		あて先官署コード	СН	an	2			F								税関官署コード	×		
7		あて先部門コード	СНВ	an	2			F								部門コード	0		あて先部門を指定する場合に入力
8		申告予定年月日	ICD	n	8			F									0		
9		輸入者コード	IMC	an	17			С								輸出入者コード 法人番号	〇 (無符号輸入者か ら有符号輸入者へ の変更のみ可能)		(1)無符号輸入者の場合、入力不要 (2)先頭8桁または13桁で入力した場合は、システム で後4桁に「0000」を補完する
10		輸入者名	IMN	an	70			F									×	国内用輸出入者 D B (輸入者コー ド)	システムに登録されていない輸入者の場合に入力
11		郵便番号	IMY	an	7			С									0	国内用輸出入者 D B (輸入者コード)	(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される郵便番号が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力
12		住所 1 (都道府県)	IMA	an	15			С									0	国内用輸出入者 D B (輸入者コー ド)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1)システムから補完を行う (2)システムから補完されない場合に入力 (3)システムから補完される住所1(都道府県)が、申 告すべき住所1(都道府県)と異なる場合に入力 (4)本欄に入力する場合は、住所2(市区町村(行政区 名))及び住所3(町域名・番地)必須入力
13		住所 2 (市区町村 (行政区名))	IM2	an	35			С									0	国内用輸出入者 D B (輸入者コード)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1)システムから補完を行う (2)システムから補完されない場合に入力 (3)システムから補完される住所2(市区町村(行政区名))が、申告すべき住所2(市区町村(行政区名))と 異なる場合に入力
14		住所3(町域名・番 地)	IM3	an	35			С									0	国内用輸出入者 D B (輸入者コード)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所3 (町域名・番地) が、申告すべき住所3 (町域名・番地)と異なる場合に入力
15		住所 4 (ビル名ほか)	IM4	an	70			С									0	国内用輸出入者 D B (輸入者コー ド)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完を行う (3) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所4(ビル名ほか)が、 申告すべき住所4(ビル名ほか)と異なる場合に入力 (4)住所3(町域名・番地)欄で、輸入者の住所を入力 しきれない場合は当該項目に入力
16		輸入者電話番号	IMT	an	11			F									0	国内用輸出入者 D B (輸入者コー ド)	
17		輸入者住所	IAD	an	105			С									0		住所1~4欄(輸入者用)に入力がない場合に入力
18		税関事務管理人コード	ZJY	an	17			С								輸出入者コード 法人番号	0		(1)システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2)先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3)法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。
19		税関事務管理人受理 番号	ZJJ	an	10			С	$\dagger \dagger$	1	t				t		0		税関事務管理人名を指定する場合に入力
20		税関事務管理人名	ZJN	an	70				F								0		国内用輸出入者 DBに登録されていない税関事務管理人の 場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務 管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の 名称を入力
21		通関予定蔵置場コード	ST	an	5			М	\parallel		T			1		保税地域コード	×		
22		検査立会者	TTC	an	5			С								利用者コード	×		(1) 検査の立会いを委託する場合に、当該検査の立会者 を入力 (2) 税関利用者は指定不可
23		仕出人コード	EPC	an	12			С			İ					輸出入者コード	0		無符号仕出人の場合、入力不要
24		仕出人名	EPN	an	70			F									0	海外用輸出入者 D B	(1)システムから補完される仕出人名が、申告すべき仕 出人名と異なる場合に入力 (2)補完されない場合は必須入力

業務名	名(第	(務コード)	海上	簡	易輸。	入申	告変	更	(S	DΕ)	条件				変更可/不可		入力条件/形式
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2					本件			コード	変更可/ 不可 (○:変更可 ×:変更不可 ー:対象外)	入力がない場合の 補完項目	
25		住所 1 (Street and number/P.O.BOX)	EPA	an	35			С								0	海外用輸出入者 D B	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1)システムから補完を行う (2)システムから補完されない場合に入力 (3)システムから補完される住所1 (Street and number/P.0.BOX)が、申告すべき住所1 (Street and number/P.0.BOX)と異なる場合に入力
26		住所2(Street and number/P.O.BOX)	EP2	an	35			С								0	海外用輸出入者 D B	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所2 (Street and number/P.0.BOX) が、申告すべき住所2 (Street and number/P.0.BOX) と異なる場合に入力
27		住所3(City name)	EP3	an	35			С								0	海外用輸出入者 D B	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所3 (City name) が、 申告すべき住所3 (City name) と異なる場合に入力
28		住所4 (Country sub-entity,name)	EP4	an	35			С								0	海外用輸出入者 D B	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所4 (Country subentity, name) が、申告すべき住所4 (Country subentity, name) と異なる場合に入力
29		郵便番号 (Postcode identification)	EPY	an	9			С								0	海外用輸出入者 D B	システムから補完される郵便番号 (Postcode identification) が、申告すべき郵便番号 (Postcode identification) と異なる場合に入力
30		国名コード (Country, coded)	EP0	an	2			С							国連LOCODE (国名 2 桁)	0	海外用輸出入者 D B	(1) システムから補完される国名コード (Country, coded) が、申告すべき国名コード (Country, coded) と異なる場合に入力 (2) 「JP」、「ZX」、「ZY」及び「ZZ」は入力 不可
31		仕出人住所	EAD	an	105			С								0		住所 1 ~ 4 欄(仕出人用)に入力がない場合に入力
32		ハウスB/L番号	НАВ	an	35			М								0		(1) 先頭4桁は、ハウスB/L用として使用可能なコードであること (2) 5桁以上であること (3) カンマ入力がないこと
33		マスターB/L番号 (最上位)	MAB	an	35			F								0	貨物情報DB	(1) 先頭4桁は、船会社コード(NACCS用船会社コード)であること (2) 5桁以上であること (3) カンマ入力がないこと
34		貨物個数	NO	n	8			F								0	貨物情報DB	(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数で表現できない場合は便宜「1」を入力
35		貨物重量	GW	n	10			F								0	貨物情報 D B (K G M の場合のみ)	(1) KGMで入力 (2) 整数部6桁、小数部3桁以内で入力
36		記号番号	MRK	an	140			С								0	貨物情報DB	
			vsc	an	9			С								0		貨物情報DBに登録されている積載船舶コードが「999 9」の場合は、必須入力
38		積載船名	VSN	an	35			С								0	①船舶DB ②貨物情報DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される積載船舶名が、申告すべき 船舶名と異なる場合に入力
39		入港年月日	ARR	n	8			С								0	貨物情報DB	
40		船卸港コード	DST	an	3			С							国連LOCODE (国名2桁を除く 3桁)	0	貨物情報DB	
41		積出地コード	PSC	an	5			F							国連LOCODE	0	貨物情報DB	
42		インボイス価格区分 コード	IP1	an	1			С								0		インボイス価格(インボイスに代わる書類による価格を含む。以下同様)の条件をコードで入力 A:有償貨物についてのインボイス価格 B:無償貨物についてのインボイス価格 C:有償貨物についてのインボイス価格に、無償についての何価格を加えた価格 D:上記以外の価格
43		インボイス価格条件 コード	IP2	an	3				М						価格条件コード	0		
44		インボイス通貨コー ド	IP3	an	3				М						通貨コード (IS O4217・英 字)	0		
45		インボイス価格	IP4	n	13				М							0		(1)通貨コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下 第2位まで入力可 (2)通貨コードが「JPY」の場合は、小数点以下は入 力不可
46			FR1	an	1			С								0		
47		運賃通貨コード	FR2	an	3				С						通貨コード (IS O4217・英 字)	0		
48		運賃	FR3	n	11					М	Ī					0		(1) 運賃区分欄に入力がある場合は、必須入力 (2) 通貨コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下 第2位まで入力可 (3) 通貨コードが「JPY」の場合は、小数点以下は入 力不可

## 8	業務	名(業	(務コード)	海_	上簡	易輸。	入申	告変	变更	(S	DE)								1
1.	項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰	繰っ					条	件			コード	(〇:変更可		
1	49		保険区分コード				<u>'</u>	2										一:対象外)	州 元·吳 日	された場合は入力不可 A:個別の保険 C:保険明細不明(保険料を自動計算)
日本語画 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9	50		保険通貨コード														通貨コード(IS			E:保険明細不明(運賃率表等に基づき保険料を入力)
10 10 10 10 10 10 10 10	E1		伊险会婚	IN2	an	3				С								0		
10				IN3	n	9					М							0		カ (2)通貨コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下 第2位まで入力可
「	52		品名	CMN	l an	40			М									0		
1	53		原産地コード	OR	an	2			М									0		
1965 10 1 1 1 1 1 1 1 1	54			DPR	l n	6			С									0		算出した課税価格を邦貨で必須入力 (2) インボイス価格条件コード欄に「FOB」、「C&F」、「CIF」以外の入力があった場合 は、必須入力
(報酬等等)	55			UNS	an	1			М									0		して、輸入者の住所と同じ場所のみが定められている場合 N:貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先が 定められていない場合 T:貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先と して、輸入者の住所と異なる場所が定められている場合 (輸入者の住所と異なる運送先が1か所) M:貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先と して、輸入者の住所と異なる場所が定められている場合 して、輸入者の住所と異なる場所が定められている場合
株立商用係会 1984 an 15	56		(和唐来里)	UNY	' an	7			С									0		カした場合は、任意入力 (2)運送場所識別欄に「N」を入力した場合は、入力不
68 選求機能の原作性 2 (市) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中	57		(都道府県名)	UNA	an	15			С									0		合は、必須入力 (2)運送場所識別欄に「C」を入力した場合は、任意入 力
59 東京構作の所在地の (印度を、巻地) 185 an 35 C C R 185 (58		(市区町村(行政区	UN2	! an	35			С									0		(1) 運送場所識別欄に「T」または「M」を入力した場合は、必須入力 (2) 運送場所識別欄に「C」を入力した場合は、任意入力
60 選出権所の原在地	59		(町域名・番地)	UN3	an	35			С									0		(1) 運送場所識別欄に「T」または「M」を入力した場合は、必須入力 (2) 運送場所識別欄に「C」を入力した場合は、任意入力
UAD an 105	60		(ビル名ほか)	UN4	an	70			С									0		(1)運送場所識別欄に「C」、「T」または「M」を入力した場合で、かつ、運送場所の所在地(町域名・番地)欄で運送先の所在地を入力しきれない場合は、任意入力
名称等類別	61			UAD) an	105			С									0		合で、かつ、運送場所の所在地1~4欄に入力がない場合は、必須入力(2)運送場所識別欄に「C」を入力した場合は、任意入力
(3) 運送場所機別欄に「N」を入力した場合は、入力不	62			UNN	l an	1			С									0		合は、以下を必須入力 1:運送場所の名称等欄に「運送先の場所の名称」を入力 する場合 2:運送場所の名称等欄に「貨物の引渡しを受ける者の氏 名又は名称」を入力する場合 (2)運送場所護別欄に「C」を入力した場合は、任意入
64 運送場所の電話番号	63			UNN	I an	70			С									0		(3) 運送場所識別欄に「N」を入力した場合は、入力不 (1) 運送場所識別欄に「T」または「M」を入力した場合は、必須入力 (2) 運送場所識別欄に「C」を入力した場合は、任意入 力
TKS an 1	64			UNT	an	11			С									0		(1) 運送場所識別欄に「C」、「T」または「M」を入 力した場合は、任意入力 (2) 運送場所識別欄に「N」を入力した場合は、入力不
コード	65		(予備)	TKS	an	1			-									-		使用しない
68 記事 NT1 an 35 C 69 荷主セクションコード NSC an 20 C 70 荷主リファレンスナンバー NRN an 35 C 71 社内整理用番号	66		プラットフォーム等 コード	PFC	an	6			М				1		t			0		
NT1 an 35	67			PFN	l an	70			F				<u> </u>		T			0		
F	68			NT1	an	35			С									0		
ンバー NRN an 35 C	69		荷主セクションコー ド	NSC	an	20			С				1					0		
	70		荷主リファレンスナ ンバー	NRN	l an	35	l		С				1					0		
	71			REF	an	20			С									0		