

出力情報名(出力情報コード)			保税地域関連情報 (A A L 5 3 0)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・保税地域コード 5桁
2		保税地域コード	an	5			M										保税地域コード	入力された保税地域コードを出力
3		許可・承認貨物情報 (輸出) 出力表示__A I R (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
4		許可・承認貨物情報 (輸出) C S V出力表 示__A I R (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
5		検査指定情報 (輸出) 出力表示__A I R (変 更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
6		搬出確認インタフェー ス表示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
7		積付結果登録インタ フェース表示 (変更 前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
8		搬送指示書 (輸出) 作 成表示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
9		積付結果登録帳票作 成表示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
10		保税蔵置場用貨物取扱 控 (輸出) 出力可否表 示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
11		予備	an	1			C											
12		AWB受渡書情報出力 要否表示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
13		許可・承認貨物情報 (輸入) 出力表示__A I R (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
14		許可・承認貨物情報 (輸入) C S V出力表 示__A I R (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
15		検査指定情報 (輸入) 出力表示__A I R (変 更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
16		予備申告 (S) 通知情 報出力要否表示__A I R (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
17		搬出依頼情報出力表示 (O U T用) (変更 前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
18		搬出依頼情報出力表示 (R S V用) (変更 前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
19		保税蔵置場用貨物取扱 控 (輸入) 出力可否表 示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
20		訂正控出力表示 (変更 前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
21		請求書・計算書・領収 書情報出力表示 (変更 前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
22		搬出情報出力要表示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力
23		蔵置料金未発生出力表 示 (変更前)	an	1			C											変更前の設定状況を出力

出力情報名(出力情報コード)			保税地域関連情報 (A A L 5 3 0)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式
24		搬送指示情報（輸入） A（K A M業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
25		搬送指示情報（輸入） A（O U T業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
26		搬送指示情報（輸入） A（R S V業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
27		搬送指示情報（輸入） A（P U O業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
28		搬送指示情報（輸入） B（C H N業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
29		搬送指示情報（輸入） C（C H S業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
30		搬送指示情報（輸入） C（P U O業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
31		搬送指示情報（輸入） D（P U O業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
32		搬送指示情報（輸出） D（E X R業務）出力 要否表示（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
33		保税運送承認貨物情報 等出力要否表示__A I R（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
34		併せ運送通知情報（輸 入）出力要否表示__A I R（変更前）	an	1			C											変更前の設定状況を出力
35		許可・承認貨物情報 （輸出）出力表示__A I R（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
36		許可・承認貨物情報 （輸出）C S V出力表 示__A I R（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
37		検査指定情報（輸出） 出力表示__A I R（変 更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
38		搬出確認インタフェー ス表示（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
39		積付結果登録インタ フェース表示（変更 後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
40		搬送指示書（輸出）作 成表示（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
41		積付結果登録帳票作 成表示（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
42		保税蔵置場用貨物取扱 控（輸出）出力可否表 示（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
43		予備	an	1			C											
44		AWB受渡書情報出力 要否表示（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力
45		許可・承認貨物情報 （輸入）出力表示 A I R（変更後）	an	1			C											変更後の設定状況を出力

出力情報名(出力情報コード)			保税地域関連情報 (A A L 5 3 0)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式	
46		許可・承認貨物情報 (輸入) C S V出力表 示__A I R (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
47		検査指定情報 (輸入) 出力表示__A I R (変 更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
48		予備申告 (S) 通知情 報出力要否表示__A I R (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
49		搬出依頼情報出力表示 (O U T用) (変更 後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
50		搬出依頼情報出力表示 (R S V用) (変更 後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
51		保税蔵置場用貨物取扱 控 (輸入) 出力可否表 示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
52		訂正控出力表示 (変更 後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
53		請求書・計算書・領収 書情報出力表示 (変更 後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
54		搬出情報出力要表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
55		蔵置料金未発生出力表 示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
56		搬送指示情報 (輸入) A (K A M業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
57		搬送指示情報 (輸入) A (O U T業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
58		搬送指示情報 (輸入) A (R S V業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
59		搬送指示情報 (輸入) A (P U O業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
60		搬送指示情報 (輸入) B (C H N業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
61		搬送指示情報 (輸入) C (C H S業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
62		搬送指示情報 (輸入) C (P U O業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
63		搬送指示情報 (輸入) D (P U O業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
64		搬送指示情報 (輸出) D (E X R業務) 出力 要否表示 (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
65		保税運送承認貨物情報 等出力要否表示__A I R (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	
66		併せ運送通知情報 (輸 入) 出力要否表示__A I R (変更後)	an	1			C											変更後の設定状況を出力	