

業務名（業務コード）		輸出植物検査申請事項登録（EPA）												コード	入力条件／形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										
1		入力共通項目		an	398			M										
2		申請番号（所コード）	NO1	n	3			M									所コード	所コードを入力
3		申請番号（業務担当コード）	NO2	n	2			M									業務担当コード	業務担当コードを入力
4		申請番号（申請通番）	NO3	an	9			X										
5		協会経由表示	VA	an	1			C										植物検査協会を利用されている場合は「Y」を入力 利用されない場合は、空欄
6		控出力要求表示	HC	an	1			C										植物等輸出検査申請事項登録入力控情報を要求する場合は、「Y」を入力
7		電子植物検査証明書（ePhyto）発行要求	EIR	an	1			M										(1) 電子植物検査証明書（ePhyto）の発行を要求する場合は、「Y」を入力 (2) 電子植物検査証明書（ePhyto）の発行を要求しない場合は、「N」を入力
8		積載船（機）名（欧文）	VS_L	an	35			C										積載船（機）名がわかる場合は入力
9		輸送手段	YK_C	n	1			M									輸送形態コード	
10		記号及び番号	KAN_	an	65	3		M										梱包に付される記号等を入力、不要の場合は、「NO MARK」または「NONE」と入力
11		積載予定年月日	SY_Y	n	8			C										輸出予定年月日を入力
12		積載港名（欧文）	SM_N	j	35			C										輸出港（空港）名を入力
13		陸揚港名コード	RM_C	an	5			C								国連LOCODE	(1) 国連LOCODEを入力 (2) コードが不明の場合は「ZZZZZ」を入力	
14		陸揚港名（欧文）	RM_N	an	35			C										陸揚港名コードが「ZZZZZ」の場合、陸揚港名を必須入力
15		輸入国名コード	IK_C	an	3			M									国コード	国名及び州名（地域）コードを入力
16		輸入国名（欧文）	IK_N	an	32			C										
17		荷送人氏名コード	EP_C	an	17			C									輸出入者コード 法人番号	(1) 無符号輸入者の場合、入力不要 (2) 先頭13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する
18		荷送人氏名（欧文）	EP	an	70			C										荷受荷送人DBに登録されていない輸入者または、登録されている名称が無効の場合に入力
19		荷送人住所（国名）	EP0	an	32			M										荷送人住所（国名）を入力
20		荷送人住所1（都道府県）	EP1	an	15			C										荷送人住所（都道府県）を入力
21		荷送人住所2（市区町村（行政区名））	EP2	an	35			C										荷送人住所（市区町村（行政区名））を入力
22		荷送人住所3（町域名・番地）	EP3	an	35			C										荷送人住所（町域名・番地）を入力
23		荷送人住所4（ビル名ほか）	EP4	an	70			C										荷送人住所（ビル名ほか）を入力
24		荷受人氏名（欧文）	IM_N_	an	70	2		M										荷受人氏名を入力
25		荷受人住所1（Street and number/P.O. BOX）	IM1	an	35			M										荷受人住所（Street and number/P.O. BOX）を入力
26		荷受人住所2（Street and number/P.O. BOX）	IM2	an	35			C										荷受人住所（Street and number/P.O. BOX）を入力
27		荷受人住所3（City name）	IM3	an	35			C										荷受人住所（City name）を入力
28		荷受人住所4（Country sub-entity.name）	IM4	an	35			C										荷受人住所（Country sub-entity.name）を入力

