

船舶基本情報登録（内航）

船舶基本情報登録（内航）画面

船舶基本情報登録（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ プルダウンから選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	—
船舶名称切替年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 本業務では入力不可
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択
船舶港コード	半角英数字・5桁		・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
船舶港名称	半角英数字・20桁		・ 船舶港コードの一覧参照選択時に反映
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・ 船舶証書等に記載されている船舶の総トン数を入力
航行速力	半角数字・4桁 (Z9.9)		・ 当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)		・当該船舶の船の全長をメートル単位で入力
重量トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)		—
記事欄	半角英数字・70桁		—