

建物の類（上屋）使用許可申請書

建物の類（上屋）使用許可申請書画面

建物の類（上屋）使用許可申請書の登録を行う画面です。

特記事項

- ・画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・“形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・“必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・プルダウンから選択

申請情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
完了・報告	—	△	・プルダウンから選択 ・完了・報告で「完了」または「一部完了」を選択する場合は、現許可番号を必ず入力
現許可番号	半角英数字・18桁	△	・完了・報告で「完了」または「一部完了」を選択する場合は、現許可番号を必ず入力 ・利用予定日時情報の継続・延長で「継続」または「延長」を選択する場合は、現許可番号を必ず入力

港湾情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
港コード	半角英数字・5桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択

利用情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
使用区分	—		・ プルダウンから選択
使用目的	使用目的コード —	△	・ プルダウンから選択 ・ 使用目的コードで「その他」を選択する場合は、使用目的を必ず入力
	使用目的 文字列・70 桁	△	・ 使用目的コードで「その他」を選択する場合は、使用目的を必ず入力

上屋情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
上屋コード	半角英数字・5 桁	○	・ 上屋・荷さばき地・野積場コード ・ 一覧参照から選択 ・ 施設区分が「上屋」、または「その他」であるコードを入力 ・ コードがない場合はダミーコード(“ZZZZZ”)を入力 ・ 上屋コードにダミーコードを入力する場合は、上屋名称(J)を必ず入力
上屋名称(J)	文字列・70 桁	△	・ 上屋コードの一覧参照選択時に反映 ・ 上屋コードにダミーコードを入力する場合は、上屋名称(J)を必ず入力

燻蒸施設情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
燻蒸設備利用有無	—		・ プルダウンから選択 ・ 燻蒸設備を利用しない場合は、「無」を選択 ・ トン数(燻蒸設備)・単位を入力する場合は、「有」を選択
トン数(燻蒸設備)・ 単位	トン数(燻蒸設備) 半角数字・9 桁 (ZZZZZ9.99)	△	・ トン数(燻蒸設備)を入力する場合は、単位を必ず選択
	単位 —	△	・ プルダウンから選択 ・ トン数(燻蒸設備)を入力する場合は、単位を必ず選択

使用面積情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
使用面積	半角数字・9桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)		—

使用区画情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
使用区画	半角数字・3桁	△	・ 使用区画情報、連続使用区画情報のいずれかを必ず1つ以上入力

連続使用区画情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
使用開始区画	半角数字・3桁	△	・ 連続使用終了区画を入力する場合は、連続使用開始区画を必ず入力 ・ 連続使用開始区画を入力する場合は、連続使用終了区画を必ず入力
使用終了区画	半角数字・3桁	△	・ 連続使用終了区画を入力する場合は、連続使用開始区画を必ず入力

利用予定日時情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
継続・延長	—	△	・ プルダウンから選択 ・ 継続・延長で「継続」または「延長」を選択する場合は、現許可番号を必ず入力
施設使用開始予定年月日時刻	日付・8桁 (Y Y Y Y M M D D)	○	—
	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—
施設使用終了予定年月日時刻	日付・8桁 (Y Y Y Y M M D D)	○	—
	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—

貨物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名（Ｊ）	文字列・70 桁	○	・ 上屋の場合、品名（Ｊ）を入力する場合は、個数、重量トン数、容積トン数・単位のいずれかを必ず入力 ・ 上屋使用許可申請を行う場合は、貨物情報は必ず1つ以上入力。貨物の搬入出を伴わない申請の場合は、ダミーレコードを設定
ＨＳコード	半角英数字・10 桁	△	・ ＨＳコードを入力する場合は、品名（Ｊ）を必ず入力
港湾統計コード	半角英数字・10 桁	△	・ 港湾統計コードを入力する場合は、品名（Ｊ）を必ず入力
個数	半角数字・8 桁	△	・ 個数を入力する場合は、品名（Ｊ）を必ず入力
重量トン数	半角数字・9 桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	△	・ 重量トン数を入力する場合は、品名（Ｊ）を必ず入力
容積トン数・単位	容積トン数 半角数字・9 桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	△	・ 容積トン数を入力する場合は、品名（Ｊ）を必ず入力 ・ 容積トン数を入力する場合は、単位を必ず選択
	単位 —	△	・ プルダウンから選択 ・ 容積トン数を入力する場合は、単位を必ず選択

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（Ｊ）	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—
備考（Ｊ）	文字列・140 桁		—