

## 船舶運航動静通知（移動）

### 船舶運航動静通知（移動）画面

船舶運航動静通知（移動）の登録を行う画面です。

#### 特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ 24 時間表記で入力は 24 時間表記の時刻形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数” 列、（ZZZZZ9. 99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目” 列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

#### 入力項目

##### 宛先情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考       |
|-----|-------|------|-------------|
| 宛先  | —     | ○    | ・ プルダウンから選択 |

##### 運航年月日

| 項目名   | 形式・桁数                | 必須項目 | 説明・備考 |
|-------|----------------------|------|-------|
| 運航年月日 | 日付・8 桁<br>(YYYYMMDD) | ○    | —     |

##### 船舶情報

| 項目名     | 形式・桁数     | 必須項目 | 説明・備考                                                                        |
|---------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 船舶コード識別 | —         | ○    | ・ ラジオボタンを選択<br>・ 船舶コードに漁船登録番号を入力する場合は、船舶番号を入力                                |
| 船舶コード   | 半角英数字・9 桁 | ○    | ・ コールサイン（信号符字）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力<br>・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力 |

| 項目名           | 形式・桁数                             | 必須項目 | 説明・備考                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 船舶名称（J）       | 文字列・35 桁                          | ○    | —                                                                                           |
| I M O 番号      | 半角英数字・9 桁                         |      | —                                                                                           |
| 漁船登録番号        | 半角英数字・9 桁                         |      | ・ 「-」を除いて入力                                                                                 |
| 船種コード         | 半角英数字・3 桁                         | ○    | ・ 一覧参照から選択                                                                                  |
| 国コード          | 半角英数字・2 桁                         | ○    | ・ 国連 L O C O D E （2 桁）<br>・ 一覧参照から選択                                                        |
| 総トン数          | 半角数字・9 桁<br>( Z Z Z Z Z 9 . 9 9 ) | ○    | ・ 以下に記載されている船舶の総トン数のうち、いずれかを入力<br>①国際トン数証書に記載されている総トン数<br>②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 |
| 新トン数          | 半角数字・9 桁<br>( Z Z Z Z Z 9 . 9 9 ) |      | ・ 以下のいずれかを入力<br>①国際総トン数証書に記載されているトン数<br>②国際総トン数から換算したトン数（総トン数）                              |
| 課金対象トン数       | 半角数字・9 桁<br>( Z Z Z Z Z 9 . 9 9 ) | ○    | ・ 港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数                                                                  |
| 船の全長          | 半角数字・6 桁<br>( Z Z 9 . 9 9 )       | ○    | ・ 当該船舶の船の全長をメートル単位で入力                                                                       |
| 船長名（J）        | 文字列・70 桁                          |      | —                                                                                           |
| 前部のスラスト有無     | —                                 | ○    | ・ ラジオボタンを選択<br>・ 前部の故障有無、前部（b o w）を入力する場合は、「有」を選択                                           |
| 後部のスラスト有無     | —                                 | ○    | ・ ラジオボタンを選択<br>・ 後部の故障有無、後部（s t e r n）を入力する場合は、「有」を選択                                       |
| 前部の故障有無       | —                                 | △    | ・ プルダウンから選択                                                                                 |
| 後部の故障有無       | —                                 | △    | ・ プルダウンから選択                                                                                 |
| 前部（b o w）     | 半角数字・9 桁                          | △    | ・ 前部（b o w）を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択                                                             |
| 後部（s t e r n） | 半角数字・9 桁                          | △    | ・ 後部（s t e r n）を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択                                                         |

| 項目名    | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                             |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スラスト単位 | —     | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 前部 (bow)、後部 (stern) を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択</li> </ul> |

## 運航補助情報

| 項目名         | 形式・桁数   | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水先人有・無 (着岸) | —       |      | ・ プルダウンから選択                                                                                                                                                                 |
| 水先人有・無 (離岸) | —       |      | ・ プルダウンから選択                                                                                                                                                                 |
| ひき船の有無 (着岸) | —       | ○    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ラジオボタンを選択</li> <li>・ ひき船の有無 (着岸) が「ひき船有り」の場合、ひき船数 (着岸) を必ず入力</li> </ul>                                                            |
| ひき船の有無 (離岸) | —       | ○    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ラジオボタンを選択</li> <li>・ ひき船の有無 (離岸) が「ひき船有り」の場合、ひき船数 (離岸) を必ず入力</li> </ul>                                                            |
| ひき船数 (着岸)   | 半角数字・1桁 | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ひき船の有無 (着岸) が「ひき船有り」の場合、ひき船数 (着岸) を必ず入力</li> <li>・ 入力する場合は「1」以上であること</li> <li>・ ひき船の有無 (着岸) が「ひき船無し」の場合、ひき船数 (着岸) は入力不可</li> </ul> |
| ひき船数 (離岸)   | 半角数字・1桁 | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ひき船の有無 (離岸)「ひき船有り」の場合、ひき船数 (離岸) を必ず入力</li> <li>・ 入力する場合は「1」以上であること</li> <li>・ ひき船の有無 (離岸) が「ひき船無し」の場合、ひき船数 (離岸) は入力不可</li> </ul>   |

## 寄港情報

| 項目名    | 形式・桁数    | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                                                                        |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前港港コード | 半角英数字・5桁 | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード (下3桁が“ZZZ”) を入力</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称 (J) を必ず入力</li> </ul> |

| 項目名      | 形式・桁数     | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前港港名称（J） | 文字列・70 桁  | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前港港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称（J）を必ず入力</li> </ul>                                                     |
| 次港港コード   | 半角英数字・5 桁 | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード（下3桁が“ZZZ”）を入力</li> <li>・ 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称（J）を必ず入力</li> </ul> |
| 次港港名称（J） | 文字列・70 桁  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次港港コードの一覧参照選択時に反映</li> </ul>                                                                                                    |

## 入港港情報

| 項目名              | 形式・桁数                  | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入港港コード           | 半角英数字・5 桁              | ○    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>                                                                          |
| 着岸（予定）年月日時刻（入港時） | 日付・8 桁<br>（YYYYMMDD）   |      | —                                                                                                                                                         |
|                  | 時刻・4 桁<br>（24 時間表記で入力） |      | —                                                                                                                                                         |
| 離岸（予定）年月日時刻（出港時） | 日付・8 桁<br>（YYYYMMDD）   |      | —                                                                                                                                                         |
|                  | 時刻・4 桁<br>（24 時間表記で入力） |      | —                                                                                                                                                         |
| 移動開始予定年月日時刻      | 日付・8 桁<br>（YYYYMMDD）   | ○    | —                                                                                                                                                         |
|                  | 時刻・4 桁<br>（24 時間表記で入力） | ○    | —                                                                                                                                                         |
| 移動前停泊場所コード       | 半角英数字・5 桁              | ○    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード（“ZZZZ”）を入力</li> <li>・ 移動前停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動前停泊場所名称（J）を必ず入力</li> </ul> |

| 項目名              | 形式・桁数                  | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移動前停泊場所名称<br>(J) | 文字列・70 桁               | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動前停泊場所コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 移動前停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動前停泊場所名称 (J) を必ず入力</li> </ul>                             |
| 移動後停泊場所コード       | 半角英数字・5 桁              | ○    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード (“ZZZZZ”) を入力</li> <li>・ 移動後停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動後停泊場所名称 (J) を必ず入力</li> </ul> |
| 移動後停泊場所名称<br>(J) | 文字列・70 桁               | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動後停泊場所コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 移動後停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動後停泊場所名称 (J) を必ず入力</li> </ul>                             |
| 荷役開始年月日時刻        | 日付・8 桁<br>(YYYYMMDD)   |      | —                                                                                                                                                              |
|                  | 時刻・4 桁<br>(24 時間表記で入力) |      | —                                                                                                                                                              |
| 着岸舷側             | —                      | ○    | ・ ラジオボタンを選択                                                                                                                                                    |
| 最大喫水             | 半角数字・5 桁<br>(Z9.99)    | ○    | ・ 喫水 (最大喫水) をメートル単位で入力                                                                                                                                         |

## 動静情報

| 項目名                  | 形式・桁数                  | 必須項目 | 説明・備考 |
|----------------------|------------------------|------|-------|
| 動静スタート (予定)<br>年月日時刻 | 日付・8 桁<br>(YYYYMMDD)   |      | —     |
|                      | 時刻・4 桁<br>(24 時間表記で入力) |      | —     |

## 航路情報

| 項目名        | 形式・桁数                | 必須項目 | 説明・備考                                                                             |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| フェアウェイ（予定） | 日付・8桁<br>(YYYYMMDD)  |      | —                                                                                 |
| 年月日時刻      | 時刻・4桁<br>(24時間表記で入力) |      | —                                                                                 |
| 航路コード      | 半角英数字・5桁             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港内航路情報コード</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul> |

## 荷役機械情報

| 項目名       | 形式・桁数                | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 荷役機械種類    | 荷役機械種類コード<br>—       | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード(“9999”)を入力</li> <li>・ 荷役機械種類コードで「その他」を選択する場合は、荷役機械種類名称を必ず入力</li> <li>・ 荷役機械種類コードを選択する場合は、荷役機械コードを必ず入力</li> </ul>                |
|           | 荷役機械種類名称<br>文字列・70桁  | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 荷役機械種類コードで「その他」を選択する場合は、荷役機械種類名称を必ず入力</li> </ul>                                                                                                                     |
| 荷役機械      | 荷役機械コード<br>半角英数字・5桁  | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 荷役機械コード</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード(“ZZZZ”)を入力</li> <li>・ 荷役機械コードにダミーコードを入力する場合は、荷役機械名称を必ず入力</li> <li>・ 荷役機械コードを入力する場合は、荷役機械種類コードを必ず選択</li> </ul> |
|           | 荷役機械名称<br>文字列・70桁    | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 荷役機械コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 荷役機械コードにダミーコードを入力する場合は、荷役機械名称を必ず入力</li> </ul>                                                                                          |
| 開始予定年月日時刻 | 日付・8桁<br>(YYYYMMDD)  | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開始予定年月日時刻を入力する場合は、荷役機械コードを必ず入力</li> <li>・ 開始予定年月日時刻を入力する場合は、終了予定年月日時刻を必ず入力</li> </ul>                                                                                |
|           | 時刻・4桁<br>(24時間表記で入力) | △    |                                                                                                                                                                                                               |

| 項目名       | 形式・桁数                | 必須項目 | 説明・備考                              |
|-----------|----------------------|------|------------------------------------|
| 終了予定年月日時刻 | 日付・8桁<br>(YYYYMMDD)  | △    | ・ 終了予定年月日時刻を入力する場合は、開始予定年月日時刻を必ず入力 |
|           | 時刻・4桁<br>(24時間表記で入力) | △    |                                    |
| 休憩時間      | 時刻・4桁<br>(24時間表記で入力) | △    | ・ 休憩時間を入力する場合は、開始予定時刻を必ず入力         |

## 貨物情報

| 項目名        | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 貨物内の危険品の有無 | —     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ レベルA～Cについては、港則法危険物（一）危険物接岸荷役許容量に従う</li> </ul> |

## ＞陸揚貨物（入港予定港）

| 項目名     | 形式・桁数                          | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 貨物形態    | —                              | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 貨物形態コード</li> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 貨物形態を選択する場合は、品名（J）、数量・単位を必ず入力</li> </ul>           |
| 品名（J）   | 文字列・70桁                        | △    | ・ 品名（J）を入力する場合は、貨物形態、数量・単位を必ず入力                                                                                                     |
| HSコード   | 半角英数字・10桁                      | △    | ・ HSコードを入力する場合は品名（J）を必ず入力                                                                                                           |
| 港湾統計コード | 半角英数字・10桁                      | △    | ・ 港湾統計コードを入力する場合は品名（J）を必ず入力                                                                                                         |
| 数量・単位   | 数量<br>半角数字・10桁<br>(ZZZZZZ9.99) | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重量の場合の単位はトン</li> <li>・ 数量を入力する場合は、貨物形態、品名（J）を必ず入力</li> <li>・ 数量を入力する場合は、単位を必ず選択</li> </ul> |
|         | 単位<br>—                        | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 数量を入力する場合は、単位を必ず選択</li> </ul>                                         |

## ➤ 船積貨物（入港予定港）

| 項目名     | 形式・桁数                            | 必須項目 | 説明・備考                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 貨物形態    | —                                | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 貨物形態コード</li> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 貨物形態を選択する場合は、品名（J）、数量・単位を必ず入力</li> </ul>           |
| 品名（J）   | 文字列・70 桁                         | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 品名（J）を入力する場合は、貨物形態、数量・単位を必ず入力</li> </ul>                                                   |
| HSコード   | 半角英数字・10 桁                       | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ HSコードを入力する場合は品名（J）を必ず入力</li> </ul>                                                         |
| 港湾統計コード | 半角英数字・10 桁                       | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾統計コードを入力する場合は品名（J）を必ず入力</li> </ul>                                                       |
| 数量・単位   | 数量<br>半角数字・10 桁<br>（ZZZZZZZ9.99） | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重量の場合の単位はトン</li> <li>・ 数量を入力する場合は、貨物形態、品名（J）を必ず入力</li> <li>・ 数量を入力する場合は、単位を必ず選択</li> </ul> |
|         | 単位<br>—                          | △    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 数量を入力する場合は、単位を必ず選択</li> </ul>                                         |

## 申請者担当

| 項目名        | 形式・桁数      | 必須項目 | 説明・備考 |
|------------|------------|------|-------|
| 申請者担当者名（J） | 文字列・35 桁   | ○    | —     |
| 電話番号       | 半角英数字・20 桁 | ○    | —     |
| 備考（J）      | 文字列・140 桁  |      | —     |
| 備考2（J）     | 文字列・140 桁  |      | —     |