

乗組員・旅客情報事前報告情報（外航）

乗組員・旅客情報事前報告情報（外航）画面

乗組員・旅客情報事前報告情報（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—		・ 書類提出先官署を指定する場合にプルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁		・ 入力者任意の値を入力

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 「内容未定」は選択不可 ・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員総数	半角数字・4桁	△	・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・[税関／検疫所]
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
旅客情報処理識別	—	○	・プルダウンから選択 ・「内容未定」は選択不可 ・[税関／入管／検疫所／海上保安部署]
旅客総数	半角数字・4桁	△	・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・[税関／入管／検疫所]

本邦入港前外国の寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択 ・本邦入港前外国の寄港地コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZ」を含む5桁を入力 ・本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地名を必ず入力 ・繰返し登録する場合、直近の寄港地が最下段となるよう入力

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地名	半角英数字・20 桁	△	・ 本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない本邦入港前外国の寄港地の場合は、名称を必須入力 ・ システムに登録されている寄港地の場合は、入力を無視する ・ 本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦入港前外国の寄港地名を必ず入力
入港年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—
出港年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—

当港入港前本邦寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5 桁	○	・ 一覧参照から選択 ・ 繰返し登録する場合、本邦港の入港順に入力
入港年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—
出港年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5 桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
びょう泊（予定）場所 コード（入港時）	半角英数字・5 桁		・ 一覧参照から選択
びょう泊（予定）年月 日時刻（入港時）	日付・8 桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)		—

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁		・ 外航、内外航のパスコードであること ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	○	・ 利用者コード ・ システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	・ システムに登録されていない代理店の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を必ず入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力

乗組員情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員氏名ラストネーム	半角英数字・25桁	○	・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
ファーストネーム	半角英数字・22桁		・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
ミドルネーム	半角英数字・22桁		・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
性別識別	—		・ プルダウンから選択
職名コード	半角英数字・3桁	○	・ 職名コード ・ 一覧参照から選択 ・ [税関／入管／検疫所／保安部署]
生年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択 ・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
身分証明書等識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
身分証明書等番号	半角英数字・20 桁	○	・ 身分証明書等識別が「その他」の場合は、国内便乗包括番号を必須入力 ・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
乗船港コード	半角英数字・5 桁	△	・ 国連 L O C O D E ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦内の港で乗船する場合は必須入力 ・ [税関／検疫所]
乗船年月日	日付・8 桁 (Y Y Y Y M M D D)	△	・ 本邦内の港で乗船する場合は必須入力 ・ [税関／検疫所]
下船港コード	半角英数字・5 桁	△	・ 国連 L O C O D E ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦内の港で下船する場合は必須入力 ・ [税関]
下船年月日	日付・8 桁 (Y Y Y Y M M D D)	△	・ 本邦内の港で下船する場合は必須入力 ・ [税関]
備考	半角英数字・20 桁		・ [税関／入管／検疫所]

旅客情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
旅客氏名ラストネーム	半角英数字・25 桁	○	・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
ファーストネーム	半角英数字・22 桁		・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
ミドルネーム	半角英数字・22 桁		・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
性別識別	—		・ プルダウンから選択
生年月日	日付・8 桁 (Y Y Y Y M M D D)	○	・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
国籍コード	半角英数字・2 桁	○	・ 国連 L O C O D E（国名 2 桁） ・ 一覧参照から選択
身分証明書等識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
身分証明書等番号	半角英数字・20 桁	○	・ 身分証明書番号が「その他」の場合は、国内便乗包括番号を必須入力 ・ [税関／入管／検疫所／海上保安部署]

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗船港コード	半角英数字・5桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択 ・身分証明書等識別が「その他」の場合は、日本の港であること ・[税関／入管／検疫所／海上保安部署]
乗船年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・本邦内の港で乗船する場合は必須入力 ・[税関/検疫所]
下船港コード	半角英数字・5桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択 ・身分証明書等識別が「その他」の場合は、日本の港であること ・[税関／入管]
下船年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・本邦内の港で下船する場合は必須入力 ・[税関]
備考	半角英数字・20桁		・[税関／入管／検疫所]