

係留施設使用届（外航）

係留施設使用届（外航）画面

係留施設使用届（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁		・ 入力者任意の値を入力
最大喫水	半角数字・5桁 （ZZ9.99）	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航）

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	○	・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	・ 利用者コード ・ システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ・ 船舶代理店住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	・ システムに登録されていない代理店の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力 ・ 住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
住所	半角英数字・74 桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称もしくは電話番号を入力した場合は、住所を入力
電話番号	半角英数字・20 桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称、住所を入力した場合は、電話番号を入力

貨物情報

➤ 陸揚貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	○	・ 貨物形態コード ・ プルダウンから選択 ・ 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、陸揚貨物形態を必ず入力
品名	半角英数字・70 桁	○	・ 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、陸揚貨物品名を必ず入力
数量（または重量）・単位	数量（または重量） 半角数字・10 桁 (Z Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	○	・ 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、陸揚貨物重量、容積、または数量を必ず入力
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ （重量の場合）T N E : トン ・ （容積の場合）M T : M / T ・ （容積の場合）M T Q : 立方メートル ・ （個数の場合）N O : 個、台など

➤ 船積貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	○	・ 貨物形態コード ・ プルダウンから選択 ・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、船積貨物形態を必ず入力

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70 桁	○	・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、船積貨物品名を必ず入力
数量（または重量）・ 単位	数量（または重量） 半角数字・10 桁 (Z Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	○	・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、船積貨物重量、容積、または数量を必ず入力
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ （重量の場合）T N E : トン ・ （容積の場合）M T : M / T ・ （容積の場合）M T Q : 立方メートル ・ （個数の場合）N O : 個、台など

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—
備考	半角英数字・140 桁		—