

保障契約情報（外航）

保障契約情報（外航）画面

保障契約情報（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁		・ 入力者任意の値を入力
船舶電話番号	半角英数字・20桁	△	・ インマルサット電話番号及びその他連絡方法がない場合は、船舶電話番号を必ず入力 ・ [保障契約情報／船舶保安情報／事前通報／航路通報]
インマルサット電話番号	半角英数字・20桁	△	・ 船舶電話番号及びその他連絡方法がない場合、インマルサット電話番号を必ず入力 ・ [保障契約情報／船舶保安情報]

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
F A X	半角英数字・20 桁		・ [保障契約情報／船舶保安情報]
その他連絡方法	半角英数字・70 桁		・ 船舶電話番号及びインマルサット電話番号がない場合、その他連絡方法を必ず入力 ・ [保障契約情報／船舶保安情報]
船舶賃借人コード	半角英数字・4 桁	△	・ N A C C S 用船会社コード ・ 当該船舶運航者をコードで入力 ・ 船舶運航者と異なる船舶賃借人を立てる場合は、船舶賃借人コードを入力 ・ 船舶賃借人コードにダミーコードを入力する場合は、船舶賃借人名称を必ず入力
船舶賃借人名称	半角英数字・70 桁	△	・ 船舶運航者と異なる船舶賃借人を立てる場合は、船舶賃借人名称を入力 ・ 船舶賃借人コードにダミーコードを入力する場合は、船舶賃借人名称を必ず入力
住所	半角英数字・105 桁	△	・ 船舶運航者と異なる船舶賃借人を立てる場合は、住所を入力 ・ 船舶賃借人コード、もしくは船舶賃借人名称を入力する場合は、住所を入力
国コード	半角英数字・2 桁	△	・ 国連 L O C O D E（国名 2 桁） ・ 一覧参照から選択 ・ 船舶運航者と異なる船舶賃借人を立てる場合は、国コードを入力 ・ 船舶賃借人コード、もしくは船舶賃借人名称を入力する場合は、船舶賃借人国コードを入力
電話番号	半角英数字・20 桁	△	・ 船舶運航者と異なる船舶賃借人を立てる場合は、電話番号を入力 ・ 船舶賃借人コード、もしくは船舶賃借人名称を入力する場合は、電話番号を入力
F A X 番号	半角英数字・20 桁		—

W P T 入港前統一申請（外航）

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—		・プルダウンから選択 ・〔税関／入管／検疫所／保安部署〕
船長名ラストネーム	半角英数字・25 桁	△	・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・代理店がない場合は、必ず船長名ラストネームを入力 ・ファーストネームもしくはミドルネームを入力する場合は、必ず船長名ラストネームを入力
ファーストネーム	半角英数字・22 桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・ファーストネームもしくはミドルネームを入力する場合は、必ず船長名ラストネームを入力
ミドルネーム	半角英数字・22 桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・ファーストネームもしくはミドルネームを入力する場合は、必ず船長名ラストネームを入力

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5 桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択
港域入港予定年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	△	・当該港への港域内への進入年月日時刻
時刻	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	△	

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	・ 外航、内外航のパスコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 公共パス以外に入港する場合は、必ず着岸（予定）場所コード（入港時）を入力
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	・ 利用者コード ・ システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ・ 住所、電話番号もしくはFAX番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	・ システムに登録されていない代理店の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力 ・ 住所、電話番号もしくはFAX番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
住所	半角英数字・74桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称、電話番号もしくはFAX番号を入力した場合は、住所を入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称、住所を入力した場合は、電話番号を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称、住所、もしくはFAX番号を入力した場合は、電話番号を入力

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
F A X 番号	半角英数字・20 桁		—
入域予定特定海域の入域位置	—	△	・ プルダウンから選択 ・ 入域予定年月日時刻を入力する場合、入域予定特定海域の入域位置を入力
入域予定年月日時刻	日付・8 桁 (Y Y Y Y M M D D)	△	・ 入域予定特定海域への入域位置を入力する場合、入域予定年月日時刻を入力
	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	△	
過去一年間の本邦内の港への入港実績の有無	—	○	・ ラジオボタンを選択

保障契約詳細情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
保障契約締結の有無	—	○	・ ラジオボタンを選択
ナイロビ条約証書／難破物保障契約証明書番号	半角英数字・20 桁	△	・ ナイロビ条約証書／難破物保障契約証明書番号、C L C 条約証書番号、バンカー条約証書／一般船舶等保障契約証書番号、保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）のいずれかを入力
C L C 条約証書番号／保険者等の名称	半角英数字・70 桁	△	・ ナイロビ条約証書／難破物保障契約証明書番号、C L C 条約証書番号、バンカー条約証書／一般船舶等保障契約証書番号、保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）のいずれかを入力 ・ 保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）を入力する場合は、全ての項目を入力

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
バンカー条約証書／ 一般船舶等保障契約 証書番号／保険証券 の番号	半角英数字・30 桁	△	・ ナイロビ条約証書／難破物保障契約証明書番号、C L C 条約証書番号、バンカー条約証書／一般船舶等保障契約証書番号、保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）のいずれかを入力 ・ 保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）を入力する場合は、全ての項目を入力
契約期間開始日	日付・8 桁 (Y Y Y Y M M D D)	△	・ 保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）を入力する場合は、全ての項目を入力
契約期間終了日	日付・8 桁 (Y Y Y Y M M D D)	△	・ 保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）を入力する場合は、全ての項目を入力
保障限度額記載方法 1	—	△	・ プルダウンから選択 ・ 保障限度額記載方法 1 で「金額」を選択する場合、保障限度額・単位 1 を必ず入力
保障限度額・単位 1	保障限度額 半角数字・14 桁	△	・ 保障限度額記載方法 1 で「金額」を選択する場合、保障限度額・単位 1 を必ず入力
	単位 1 半角英数字・3 桁	△	・ 通貨コード ・ 一覧参照から選択 ・ 保障限度額記載方法 1 で「金額」を選択する場合、保障限度額・単位 1 を必ず入力
保障限度額記載方法 2	—	△	・ プルダウンから選択 ・ 保障限度額記載方法 2 で「金額」を選択する場合、保障限度額・単位 2 を必ず入力
保障限度額・単位 2	保障限度額 半角数字・14 桁	△	・ 保障限度額記載方法 2 で「金額」を選択する場合、保障限度額・単位 2 を必ず入力

W P T 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	単位 2 半角英数字・3 桁	△	- 通貨コード - 一覧参照から選択 - 保障限度額記載方法 2 で「金額」を選択する場合、保障限度額・単位 2 を必ず入力
填補・担保の有無	—	△	- 燃料油油濁損害及び船体撤去等の費用を担保・填補する契約となっているか否かをプルダウンから選択 - 保障契約に関する情報（保険者等の名称、保険証券の番号、契約期間開始日、契約期間終了日、填補・担保の有無）を入力する場合は、全ての項目を入力
入港の有無	—	○	入港の予定の有無をラジオボタンで選択

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—