

乗員上陸許可申請（外航（運航情報使用））

乗員上陸許可申請（外航（運航情報使用））画面

乗員上陸許可申請（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ Y Y Y Y M M D D は年月日形式の入力を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択
上陸目的区分	—	○	・ ラジオボタンを選択
乗組員情報処理識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・ 「マニュアル処理」の場合は、船長名及び乗組員総数を入力 ・ [税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号(1)	半角英数字・10桁	○	—

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	・ 同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択

近傍上陸情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
港コード	半角英数字・5桁	△	・ 上陸目的区分が「近傍上陸」の場合のみ必須 ・ 一覧参照から選択
港名	半角英数字・20桁	△	・ システムに登録されている港コードの場合は、入力不要 ・ 港コードにダミーコードを入力する場合は、港名を必ず入力
上陸期間	半角数字・2桁	△	・ 上陸目的区分が「近傍上陸」の場合のみ必須

乗換上陸情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗り組むべき船舶または航空機(種別)	—	△	・ 上陸目的区分が「乗換上陸」の場合のみ必須 ・ プルダウンから選択
乗り組むべき船舶または航空機(コード)	半角英数字・9桁	△	・ 上陸目的区分が「乗換上陸」の場合のみ必須
乗り組むべき船舶または航空機(名称)	半角英数字・35桁	△	・ 上陸目的区分が「乗換上陸」の場合のみ必須
通過経路港(至)コード	半角英数字・5桁	△	・ 上陸目的区分が「乗換上陸」の場合のみ必須 ・ 一覧参照から選択
通過経路港(至)港名	半角英数字・20桁	△	・ 通過経路港(至)コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されている通過経路港(至)港名コードの場合は、入力不要 ・ 通過経路港(至)コードにダミーコードを入力する場合は、通過経路港(至)港名を必ず入力
上陸開始日(自)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 上陸目的区分が「乗換上陸」の場合のみ必須

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
上陸開始日(至)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 上陸目的区分が「乗換上陸」の場合のみ必須

数次上陸情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
出発港(外国)コード	半角英数字・5桁	△	・ 上陸目的区分が「数次上陸」の場合のみ必須 ・ 一覧参照から選択
出発港(外国)港名	半角英数字・20桁	△	・ 出発港(外国)コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されている出発港(外国)コードの場合は、入力不要 ・ 出発港(外国)コードにダミーコードを入力する場合は、出発港(外国)港名を必ず入力
到着港(本邦)コード	半角英数字・5桁	△	・ 上陸目的区分が「数次上陸」の場合のみ必須 ・ 一覧参照から選択
到着港(本邦)港名	半角英数字・20桁	△	・ 到着港(本邦)コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されている到着港(本邦)コードの場合は、入力不要 ・ 到着港(本邦)コードにダミーコードを入力する場合は、到着港(本邦)港名を必ず入力
到着港(本邦)年月	日付・6桁 (YYYYMM)	△	・ 上陸目的区分が「数次上陸」の場合のみ必須

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
備考	半角英数字・140桁		—