

移動許可申請（外航（運航情報使用））

移動許可申請（外航（運航情報使用））画面

移動許可申請（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—
最大喫水	半角数字・5桁 （Z9.99）	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・「マニュアル処理」の場合は、船長名を入力 ・[税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]
船長名ラストネーム	半角英数字・25 桁	△	・「移動許可申請」の場合、船長名ラストネームを必ず入力 ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22 桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22 桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可

移動に関する情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1 桁	△	・同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5 桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択
移動目的	—	○	・移動目的コード ・プルダウンから選択 ・[港長]
移動前停泊場所コード	—	△	・一覧参照から選択
移動開始予定年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	・運航区分で「移動」を選択した場合は、移動開始予定年月日時刻を必ず入力
時刻	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	○	

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択
移動後停泊開始予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊終了予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 「積み込み」は危険物荷役許可申請書及び停泊場所指定願の申請でのみ使用 ・ [港長／保安部署]
品名	半角英数字・70桁	○	・ [港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4桁	△	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
UNNO	半角数字・4桁	○	・危険物マスタ：危険物コード ・MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・[港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]
引火点	半角数字・5桁 (Z9.9)		・マイナス入力可 ・単位は摂氏 ・[港長]
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・[港長／保安部署]
	単位 —	○	・危険物の数量単位コード ・プルダウンから選択 ・[港長／保安部署]
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	・[港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]
	単位 —	○	・プルダウンから選択 ・[港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25文字		・危険物積付位置コード ・一覧参照から選択 ・[港長]
開放／非開放の別	—		・プルダウンから選択 ・[港長]

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	・申請者担当者名（J）を必ず入力 ・[検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
電話番号	半角英数字・20 桁	○	・ 電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
備考	半角英数字・140 桁		—