

船舶廃油処理施設使用許可申請書

船舶廃油処理施設使用許可申請書画面

船舶廃油処理施設使用許可申請書の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ ラジオボタンを選択 ・ 船舶コードに漁船登録番号を入力する場合は、船舶番号を入力
船舶コード	半角英数字・9桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映

W S T 海側施設使用許可申請

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 以下に記載されている船舶の総トン数のうち、いずれかを入力 <ul style="list-style-type: none"> ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数

申請情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
完了・報告	—	△	<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 完了・報告で「完了」または「一部完了」を選択する場合は、現許可番号を必ず入力
現許可番号	半角英数字・18桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 完了・報告で「完了」または「一部完了」を選択する場合は、現許可番号を必ず入力

内航、外航の別

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
内航・外航識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ラジオボタンを選択

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 国連LOCODE 一覧参照から選択
施設使用期間(開始年月日時刻)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
施設使用期間(終了年月日時刻)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—

廃油情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
廃油数量・単位	廃油数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	△	・ 廃油数量を入力する場合は、単位を必ず選択
	単位 —	△	・ プルダウンから選択 ・ 廃油数量を入力する場合は、単位を必ず選択

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名 (J)	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考 (J)	文字列・140桁		—