出力情報名(出力情報コード)			搬送指示情報（輸出）Ｃ（ＡＡＴ０９９）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号　　１１桁 ・処理対象先頭欄の仕合元ＡＷＢ番号　２０桁
2		登録者	an	5			M												利用者コード	登録者を出力
3		仕合後ＡＷＢ番号	an	20			M													次の場合は、入力された仕合後ＡＷＢ番号に枝番を付与して出力 ①仕合後貨物が事前に搬入されている ②仕合後個数＜仕合後総個数 ③仕合後総個数が不明
4		仕合後個数	n	6			M													
5		仕合後重量	n	8			C													入力された仕合後重量を以下の形式で出力 ＺＺＺＺＺ９．９
6		仕合後品名	an	21			M													
7		仕合後特殊貨物記号	an	3			C												ＳＰＣ（特殊貨物）コード	
8		仕合後仕向地	an	3			C												ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	仕合後貨物の仕向地を出力（輸出貨物情報の仕向地とする）
9		仕合後取扱航空会社	an	2			C												航空会社コード	仕合後に取扱航空会社が登録されている場合は航空会社を出力
10		仕合後積込港	an	3			C												ＩＡＴＡ空港コード	仕合後に取扱航空会社の積込港が登録されている場合は積込港を出力
11	8	仕合元ＡＷＢ番号	an	20			C													
12	＊	仕合元個数	n	6				M												入力された仕合元ＡＷＢ番号の搬入個数を出力
13	＊	仕合元重量	n	8				C												入力された仕合元ＡＷＢ番号の搬入重量を以下の形式で出力 ＺＺＺＺＺ９．９
14	＊	仕合元品名	an	21				C												入力された仕合元ＡＷＢ番号の品名を出力
15	＊	仕合元特殊貨物記号	an	3				C											ＳＰＣ（特殊貨物）コード	入力された仕合元ＡＷＢ番号の特殊貨物記号を出力
16	＊	仕合元搬入年月日	n	8				M												入力された仕合元ＡＷＢ番号の搬入年月日を出力
17	＊	ロケーション	an	3				C												入力された仕合元貨物が輸入保税蔵置場に蔵置されている場合は、ロケーションの上３桁を出力
18	＊	仕合元仕向地	an	3				C											ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	仕合元貨物の仕向地を出力（貨物情報の仕向地とする）
19	＊	仕合元取扱航空会社	an	2				C											航空会社コード	仕合元に取扱航空会社が登録されている場合は航空会社を出力
20	＊	仕合元積込港	an	3				C											ＩＡＴＡ空港コード	仕合元に取扱航空会社の積込港が登録されている場合は積込港を出力