処理区分	利用者コード

【OUB業務で呼び出しを行い、その後OUA業務を行う場合】

①新規に登録した場合

業務	入力パターン
OUA	登録

1AABC	1AABD	1AABE		

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）6
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）7
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）8
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	4	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	5	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

②-A 登録（新規追加）した場合

業務	入力パターン
OUB	呼び出し

1AABC	1AABD	1AABE		

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）6
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）7
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）8
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	4	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	5	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

業務	入力パターン
OUA	登録

1AABC	1AABD	1AABE	2AABC	2AABD
2AABE				

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）2AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）7
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）8
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

DB上既に登録されているC／O利用者（通関業者等の利用者コード）を
OUA上で入力された場合もエラーとはしない

④-A 削除した場合

業務	入力パターン
OUB	呼び出し

1AABC	1AABD	1AABE	2AABC	2AABD
2AABE	3AABC	3AABD	3AABE	4AABC

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）2AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC

業務	入力パターン
OUA	削除

D 1AABC	1AABD	1AABE	2AABC	2AABD
※処理区分「削除」				
2AABE	3AABC	3AABD	3AABE	4AABC

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）※1AABCが削除

⑥-A 削除・登録した場合

業務	入力パターン
OUB	呼び出し

1AABC	2AABC	2AABD	2AABE	3AABC
3AABD	3AABE	4AABC		

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

業務	入力パターン
OUA	削除・登録

1AABD	2AABC	D 2AABD	2AABE	3AABC
		※処理区分「削除」		
3AABD	3AABE	4AABC	5AABC	

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）5AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）※2ABDが削除
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

【OUA業務を直接行う場合】

①新規に登録した場合

業務	入力パターン
OUA	登録

1AABC	1AABD	1AABE		

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）6
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）7
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）8
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	4	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	5	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

②-B 登録（新規追加）した場合

業務	入力パターン
OUA	登録

3AABC	3AABD	3AABE	4AABC	

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）2AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC

③登録（新規追加）した場合：エラー

業務	入力パターン
OUA	登録

3AABC	3AABD	3AABE	4AABC	4AABD

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）2AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）7
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）8
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

DB上は１～6まで埋まっているのにも関わらず、OUA入力画面で合計１０利用者を超える
入力した場合はエラー

④-B 削除した場合

業務	入力パターン
OUA	削除

D 1AABC				
※処理区分「削除」				

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）9
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）※1AABEが削除

⑤削除した場合：エラー

業務	入力パターン
OUA	削除

D 7AABC				
※処理区分「削除」				

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）2AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC

DB上に存在しないC／O利用者（通関業者等の利用者コード）を指定した場合はエラー

⑥-B 削除・登録した場合

業務	入力パターン
OUA	削除・登録

D 1AABD	5AABD			
※処理区分「削除」				

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）5AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）5AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）※1AABDが削除
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	3AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）10

⑥削除・登録した場合：エラー

業務	入力パターン
OUA	削除

D 7AABC	5AABD			
※処理区分「削除」				

DBの状態

C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）2AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABC
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	1AABE	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABD
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABC	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）3AABE
C／O利用者（通関業者等の利用者コード）	2AABD	C／O利用者（通関業者等の利用者コード）4AABC

DB上に存在しないC／O利用者（通関業者等の利用者コード）を指定した場合はエラー